


送り補正值の設定方法

当社純正メディアを印刷される場合は、プロフィールに「送り補正值」が設定されているため必要ありませんが、「塩ビ一般」や「ターポリン一般」など汎用プロフィールやサードパーティ製メディアのプロフィールには「送り補正值」が設定されていません。これらのプロフィールを使用する場合は「送り補正值」の設定は必須です。


1) 送り補正值の確認と設定方法

送り補正值を確認するために、プリンタ本体のメニューを使用して該当メディアの送り補正值を確認します。


①[MENU]キーを押して右図の表示がされるまで[↓]キーを何度か押します。



②[→]キーを押すと右図のように表示され、
[ENTER]キーを押すと送り補正のテストパターンが印刷されます。





③印刷したテストパターンを確認します。



④[↓][→]の順番でキーを押していくと以下の画面が表示されます。
[↑][↓]キーを押して補正值を設定し、[ENTER]で決定します。



⑤[MENU]キーを押して以下の画面に戻ります。



2) プロフィールとRIP側の設定

A) 汎用プロフィール「一般塩ビ／パナーのプロフィール」を使用する場合


これらのプロフィールは汎用的に使用していただくために作成されているため、送り補正值が設定されていません。送り補正值をプリンター本体で設定してから出力するようにしてください。

B) 「サードパーティ製メディアのプロフィール」を使用する場合

サードパーティ製メディアのプロフィールには、送り補正值が設定されていません。

上記の方法で送り補正值を測定して、プロフィールを登録する際に送り補正值も設定するようにしてください。

なおプロフィールに「送り補正值」を設定せずに登録された場合は以下のように出力時にRIP側の設定を行う必要があります。



<VersaWorksの操作方法>

1. 「ジョブの設定」を開きます。
2. [プリンタ制御] ボタンをクリックします。
3. [送り補正制御] を「プリンタ本体の設定を使用」に設定します。

★サードパーティ製メディアのプロフィールの登録方法は以下のURLをご覧ください。

http://www.rolanddg.co.jp/support/color/rvw/rvw_update_04.html